

※データ不備は納期延長の可能性がございます。下記を確認のうえご入稿ください。

I メニュー画像作成

解像度=72pixel/inch、カラーモード=RGB、画像サイズ=下記規格に応じて縦横のピクセル数を確認のうえ、新規書類を作成してください。

最終的な画像のリサイズ(720×480pixelへ変換)は、弊社オーサリング担当者が行います

NTSC…国内/米国販売用DVD

アナログテレビジョン放送標準方式(カラーテレビジョン放送方式)の規格。
日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、台湾、韓国、フィリピン、中南米諸国で採用されています。

画像サイズ 4:3=横640×縦480pixel(ボタン36個まで)
16:9=横854×縦480pixel(ボタン18個まで)

解像度 72pixel/inch **カラーモード** RGB

PAL…ヨーロッパ販売用DVD

アナログテレビジョン放送標準方式(カラーテレビジョン放送方式)の規格。ドイツを中心にイギリス等の西ヨーロッパ、ASEAN諸国の大部分、中東の大部分、アフリカの一部、ブラジル、オーストラリアなどで採用されています。

画像サイズ 4:3=横768×縦576pixel(ボタン36個まで)
16:9=横1024×縦576pixel(ボタン18個まで)

解像度 72pixel/inch **カラーモード** RGB

作成上の注意

- 文字要素** … 全てラスタライズしてください。
- セーフティエリア** … 上下左右10%のセーフティエリア外は、TV画面で表示されません(TVにより異なる)。表示させたいレイアウト(文字・ボタン等)は必ず内側80%以内に収まるように配置して下さい。
- 線幅** … 細すぎる文字や線はチラツキの原因となります。極力太い線を使用してください。

I ボタンマスク作成

ボタンの形を指定する為の画像を作成します。

- ①「ボタンマスク」という名前で新規レイヤーを作成してください。
- ②ボタンとして表示させたい場所を黒(R0/G0/B0)で塗りつぶしてください。アンチエイリアス(ぼかし)の使用はできません。
- ③「ボタン色見本」という名前で新規レイヤーを作成して、ボタンの色を指定してください。
- ④メニュー画像は統合して、レイヤー名を「メニュー」としてください。不要なレイヤーは全て削除してください。

作成上の注意

- アンチエイリアス不可・2階調で作成** … アンチエイリアス(ぼかし)は使用できません。2階調で作成してください。
- 重ならない様に配置してください** … ボタンの範囲は四角形で指定します。最低5pixel以上あけてください。
- 複雑な形を避けてください** … ボタンのリンクは四角形や太い直線など単純な形をお薦めします。複雑な形、細すぎる文字・線はジャギーが発生し、チラツキの原因となります。

